

# 学内無線 LAN 「maple-wifi」 利用手順

## -Android OS-

### 1.はじめに

#### 1.1 本マニュアルの目的

本マニュアルは学内無線 LAN 「maple-wifi」 を利用する手順をまとめたものです。

#### 1.2 注意事項

- ・ 「maple-wifi」 は 学外アクセスのみ利用可能です。 学内へのアクセスはできません。
- ・ 学内セキュリティ上、ブラウザ以外の インターネット利用アプリケーションが動作しないことがあります。
- ・ セキュリティの更新により「maple-wifi」への接続ができなくなる場合があります。  
「maple-wifi」に接続できなくなった場合は「3.maple-wifi 削除手順」を実施の上、再設定をお願いします。
- ・ 端末固有の設定などが原因で「maple-wifi」に接続できない場合があります。  
※上記が原因で接続できない場合、情報システム課で対応はできません。

#### 1.3 利用 ID/パスワードについて

「maple-wifi」の認証には kaede-net の ID とパスワードを使用しています。  
kaede-net のパスワードを変更した場合は「maple-wifi」の利用できなくなります。  
パスワードを変更後、「3.maple-wifi 削除手順」を実施し、再度利用手順を行ってください。

#### 1.4 学内無線 LAN のアクセスポイント設置場所について


学内無線 LAN のアクセスポイントについては情報システム課ホームページでご確認ください。

URL : <http://www.kokushikan.ac.jp/research/cis/facility/net/accesspoint.html>



## 2.maple-wifi 利用手順

2.1 Android の設定画面を開き、「ネットワークとインターネット」を選択します。




2.2 Wi-Fi を有効にして、Wi-Fi 設定画面を開きます。



2.3 Wi-Fi の一覧から「maple-wifi」を選択します。



2.3-1 表示された下記画面の項目から指定の設定内容を選択し、下へスクロールします。



### 設定内容

EAP 方式 : PEAP

フェーズ 2 認証 : MSCHAPV2

CA 証明書 : システム証明書を使用

証明書のオンライン検証 : 検証しない

ドメイン : kokushikan.ac.jp

すべて表示されない場合はスクロールしてください

2.4 2.3 で表示されている画面を下にスクロールすると ID とパスワード欄がありますので、kaede-net の ID とパスワードを入力します。入力後、[接続]ボタンを押します。

ID

匿名ID

パスワード

.....

パスワードを表示する

従量制

自動的に検出 ▼

プロキシ設定

なし ▼

IP 設定

DHCP ▼

プライバシー

デバイスの MAC を使用 ▼

キャンセル 接続

#### 設定内容

ID : kaede-net の ID

パスワード : kaede-net のパスワード

※kaede-net の ID とパスワードは学内 PC を利用するときに入力する情報です。

匿名 ID の入力不要です。

以上で Android における学内無線 LAN 接続手順は完了です。

学内無線 LAN 「maple-wifi」 が届く範囲内であれば自動的に接続されます。

### 3.maple-wifi 削除手順

※「maple-wifi」が接続できなくなった場合に実行してください。

3.1 Android の設定画面を開き、「ネットワークとインターネット」を選択します。



3.2 設定した maple-wifi を長押しタップします。



3.3 下記画面が表示されたら「削除」を選択します。



3.4 スマートフォンの再起動を実行後、「2.maple-wifi 利用手順」を実施します。

以上